

Windows Pannello di controllo

Per prima cosa apriamo il "pannello di controllo" (start - impostazioni - pannello di controllo), così da spiegare tutte le varie funzioni.

Di solito il pannello di controllo si presenta in questo modo :



Nel caso specifico, stiamo parlando di un pannello di controlli di Win ME (cioè il mio) ma è praticamente identico in tutte le altre versioni di Windows 9X .

Ora analizziamoli uno ad uno

- *Accesso facilitato*: Queste funzioni sono atte a facilitare alcune operazioni, quella più interessante è quella riguardante il "controllo puntatore" che permetta lo spostamento della freccina del mouse con il tastierino numerico (ma penso che a noi non serva molto).
- *Aggiornamenti automatici*: Questa funzione serve per aggiornare automaticamente il sistema, tramite internet, consigliamo di disabilitarlo perché parecchio intrusivo e potrebbe installare aggiornamenti indesiderati.

Come disabilitarlo? Basta aprirlo , doppio-click e selezionare "Disattiva l'aggiornamento automatico ecc." e premere ok.



- *Barra delle applicazioni*: questo è il punto in cui si ha il controllo della "barra delle applicazioni", cioè quella barra che è posizionata (di norma) in basso e contiene il pulsante "**START**" e sulla destra , sono riconoscibili , l'orologio con l'altoparlante. Eccovi una bella immagine delle proprietà.

Come potete notare, vi sono 5 opzioni che possono essere "attivate/disattivate".

Vediamo cosa ci può interessare.

La prima opzione serve per far vedere sempre la barra in primo piano cioè la vediamo sempre nonostante apriamo altre finestre.

La seconda opzione può essere utile se volete avere il desktop libero quando non usate il menù di avvio, mi spiego meglio, attivando detta opzione, ogni volta che sposterete il mouse dalla barra delle applicazioni, su un'altra zona del desktop, questa magicamente scomparirà!

Per farla ricomparire basta portare il mouse fino in fondo allo schermo.

La terza si evince facilmente dal titolo! Serve quindi, a selezionare - nel menù d'avvio - le icone più piccole.

Anche la quarta è assolutamente scontata! Attiva l'orologio

La quinta (Che NON è presente in Windows 9X) risulta per me del tutto inutile, infatti vi consigliamo di disattivarla!

Questa funzione nasconde i le voci nel menù "Programmi" che non sono state utilizzate recentemente.

Ed ecco spiegate le opzioni di base

PROPRIETA'

Come avete potuto notare la finestra "*Proprietà - barra delle applicazioni e menù di avvio*" di norma contiene due schede :
"*Generale*" ed "*Avanzate*".



PROPRIETA' AVANZATE :

Nella parte superiore abbiamo 5 pulsanti.

Mediante il primo "**AGGIUNGI**" - è possibile aggiungere nel menù di avvio un collegamento. Però tale metodo risulta essere un po' laborioso per i non smaliziati.

Se ve la sentite provate a sperimentare tanto di danni non se ne possono fare.

(nei prossimi tutorial vi spiegherò un sistema più veloce)

Con il secondo facciamo si produce l'effetto contrario. ovvero si tolgono programmi non più utilizzati .

Mediante il menu "*Avanzate*" si accede ad una specie di "*Esplora risorse*" ma riguardante esclusivamente il menù "**START**".

Queste sono funzioni che non servono a molto se amate tenere tutto sul desktop e anche perché i programmi quando vengono installati fanno un collegamento sul menù di avvio.

Il quarto comando - "**RIORDINA**" - può invece risultare utile nel caso abbiate molti collegamenti nel menù programmi e per mezzo di questa funzione potrete ordinarli in ordine alfabetico.

Il pulsante "**Cancella**" è utilizzato per cancellare i collegamenti nel menù Dati recenti.

Ora veniamo a quelle opzioni che stanno poco sotto.verifichiamo un po'.
Armiamoci di pazienza e ve le spieghiamo!

La prima - "*Attiva spostamento e ridimensionamento*" - serve a far in modo di ridimensionare la barra - di cui si parlava poco sopra - e spostarla, nulla di eccezionale!

Anche la seconda opzione - "*Visualizza Menu scelta rapida*" - non produce grossi effetti, Serve a far comparire un menù a scelta rapida, qualora premiate con il tasto destro del mouse sulla barra applicazioni .

Scorrendo verso il basso abbiamo altre opzioni.

La terza opzione serve a spostare nel menu di avvio la voce selezionata.

Ad esempio se volete spostare un collegamento di un programma più in giù (all'interno della barra)

La quarta infine può essere utile, in quanto permette di non aprire il pannello di controllo , ma qualora andiate in "*start>impostazioni>pannello di controllo*" espanderà un ulteriore menù con tutte le icone del pannello di controllo.


La quinta, la sesta, settima e ottava hanno la stessa funzione ma espandono altre cartelle (cartella stampanti ecc.).

Menu "Installazione e applicazioni"

Supponiamo di aver installato un programma.

come possiamo fare per cancellarlo in modo da non provocare danni?

Questo è esattamente quello che ci serve! Apriamolo e vediamo il suo contenuto:



Come potete vedere, nella finestra si trova la lista dei programmi installati sul Vs. computer.

Per rimuoverne uno a vs. scelta (disinstallarlo) basta posizionare il cursore su di esso , fare click una sola volta in modo che si evidenzi e quindi premere sul pulsante "aggiungi/rimuovi".

Installazione di Windows

In questo campo, sono visualizzate parecchie voci tra cui "Accessori, Multimedia, Giochi etc."



Poniamo il caso che non vi serva più il "wordpad" perché avete appena acquistato Office 2000 e necessitate di spazio sul disco.

Che fate? Non penserete di cancellarlo manualmente? tramite l'"Esplora risorse".

Posizionatevi su "Installazioni e applicazioni" cliccate su "Accessori" poi su "Dettagli" e deselectionate "Wordpad"

Premete semplicemente "OK" et voilà Wordpad - disinstallato

Chiaramente l'utilizzo di questa sezione vale anche al contrario, mettiamo che desideriate, installare nuovamente "wordpad" - basta selezionarlo e poi "applica" ed "OK".

Attenzione !! :

NON deselectionate per nessun motivo, la casella di "Accessori"- così facendo disinstallerete tutti i programmi che ne fanno parte, tra cui il calcolatore, alcuni script, il notepad ed altre cose che sono assolutamente necessarie per un corretto funzionamento di WINDOWS

Scendendo, infine , ci troviamo di fronte ad un'altra scheda , che offre la possibilità di creare il "Disco di ripristino". Disco che va assolutamente creato in caso di CRASH di sistema.

Impostazioni Mouse

Estremamente facile: serve a modificare i parametri di utilizzo dell'"appendice" che ci collega con il PC

Veloce spiegazione: nella prima scheda si può impostare se il tasto predefinito è il destro o il sinistro (dipende se siete mancini o no)

Si prosegue, con la regolazione della velocità del "doppio click" ; nella seconda scheda si possono impostare le varie forme dei puntatori, nella terza (opzioni puntatore) si può impostare la velocità etc..

Aggiornamento driver di periferica.

Prima di tutto vi spieghiamo velocemente che cos'è un driver.


Il driver è un piccolo programma che serve a far funzionare la periferica.

Ogni periferica ha un apposito driver.

E allora perché aggiornarlo?

Perché aggiornando il driver si incrementano le prestazioni, a volte per problemi di compatibilità si deve installare un driver precedente, per esempio io per far funzionare il gioco "GP32 sul mio computer ho dovuto mettere una versione più vecchia del driver della scheda video.

Proviamo a cliccare (sempre nel pannello di controllo) sull'icona Sistema e posizioniamoci nella scheda "Gestione periferiche".



Come evidenziato dallo screen shot, ci posizioniamo dove vedete la scritta "*Controller audio, video e giochi*". Così facendo, andrò ad aggiornare i driver della SB16 audio device.

Quando lo aprirete, vedrete solamente la scritta Controller audio.

per espanderlo cliccate sul "+". Logicamente sul Vs. pc. al posto della SB16 avrete qualche altra scheda sonora, il procedimento è comunque lo stesso per qualsiasi tipo di periferiche.

Prima di tutto, accertiamoci di aver scaricato nuovi driver da internet e di averli messi in una cartella (es. in c:\driver\SB16).



Facciamo un doppio-click sul nome della periferica (nel mio caso SB16 ecc.) e ci troveremo di fronte ad un'altra finestra - posizioniamoci su "*scheda Driver*" ed otterremo questo:

→ Clicchiamo su "*Aggiorna driver*" e



in questa finestra clicchiamo su "Specificare il percorso del driver" poi clicchiamo su Avanti.

A questo punto vi comparirà questa finestra:



Cliccando sul tasto "Sfogli" dobbiamo scegliere la cartella in cui abbiamo messo i drivers. Nel caso specifico => C:\driver\sb 16.


Cliccate su "Avanti" e comparirà una finestra che vi dice dove ha trovato il driver, cliccate di nuovo su avanti e il driver verrà installato.

P.s. se durante l'installazione il programma vi verrà suggerito che "una versione più recente di qualche file è già installata", e vi verrà chiesto di sovrascriverlo rispondete "NO", Qualora invece stiate aggiornando un driver più vecchio, beh è

evidente dovete cliccare sul "OK".

Dopo l'installazione Windows, vi chiederà di riavviare il computer, naturalmente cliccate su si. "OK"

Aggiornamento Driver scheda video



Per accedere alle impostazioni della scheda, basta cliccare su un'area vuota del desktop, con il **tasto destro** del mouse, e scegliere "*proprietà*" allo stesso modo, si può accedere dal "*pannello di controllo*" cliccando su "*Schermo*".

Vi Apparirà la finestra che segue , una volta su di essa, posizionatevi sulla scheda "*impostazioni*".



A questo punto possiamo regolare la risoluzione dello schermo, eventualmente la risoluzione colori, che chiaramente , quanto è maggiore, tanto più nitido sarà il vs. schermo.

Ma a noi non basta, giusto?

Allora clicchiamo su "*avanzate*" e poi su "*Scheda*".

Qui vi fa una descrizione della scheda video ma a noi interessa solo aggiornare i driver allora clicchiamo su *Cambia*.